



CanActor Treiberinstallation unter Windows 10


1. Startmenü öffnen
2. Auf „Ein/Aus“ klicken
3. Mit gehaltener Umschalttaste auf „Neu starten“ klicken
4. Problembehandlung wählen
5. Erweiterte Optionen wählen
6. Starteinstellungen wählen
7. Auf „Neu starten“ klicken
8. Nach Neustart mit „7“ Erzwingen der Treibersignatur deaktivieren auswählen
9. CanActor anschließen und den Geräte-Manager öffnen
10. Rechtsklick auf „CanActor“ unter dem Punkt „Andere Geräte“
11. „Treibersoftware aktualisieren“ auswählen
12. Auf dem Computer nach Treibersoftware suchen
13. Pfad zum heruntergeladenen Treiber auswählen und anschließend weiter
14. Bei der folgenden Warnmeldung „Diese Treibersoftware trotzdem installieren“ auswählen
- ➔ Treiber ist installiert, bestätigen
15. Unter „Andere Geräte“ ist jetzt ein unbekannter USB Serial Port erschienen
16. Rechtsklick -> „Treibersoftware aktualisieren“ wählen, Schritte 12-14 wiederholen
17. Windows neu starten
- ➔ Der CanActor kann jetzt normal verwendet werden



Schritt 2 und 3




Schritt 4



Schritt 5




Schritt 6




Schritt 7




Schritt 8




Schritt 10 und 11




Schritt 12



Schritt 13



Schritt 14



Schritt 15